

โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(สั่งปล่อย) จาก BOI ส่งถึง กรมศุลกากร
(BOI release order message)

ส่วนควบคุม (Control)

| Seq. | Value | Field Name | Format | Field Description |
|------|-------|-------------------|--------|---|
| 1 | M | BOI Document No | 35 A | เลขที่หนังสือ ออก .ซึ่งประกอบด้วย อก+Department+(M or R)+YYMMnnnnnnnn เช่น <u>อก0907M540700000001</u> M = ออกโดยระบบ eMT Online R = ออกโดยระบบ RMTS-2011 YY = เลขท้าย 2 หลักของพุทธศักราช MM = เดือน 2 หลัก nnnnnnnn = เลข Running 8 หลัก เริ่มต้นที่ 00000001 |
| 2 | M | BOI Document Date | 8 N | วันที่ ที่ออกหนังสือ ออก. (CCYYMMDD) |
| 3 | M | BOI Tax ID | 17 A | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ BOI เพื่อระบุผู้ส่ง (0994000740964) |
| 4 | M | Company Tax ID | 17 A | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้นำเข้า (มีค่าเท่ากับ Importer ในใบขนสินค้า) |
| 5 | M | Company Branch | 4 N | สาขาบริษัท (เป็นไปตามเลขที่ของกรมสรรพากร) |
| 6 | M | Request Items | 10 N | จำนวนรายการในใบสั่งปล่อย |
| 7 | M | UID Transmit | 17 A | เลขประจำตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูล NSW ของ BOI เพื่อ ระบุผู้ส่ง |

ส่วนรายการ (Detail)

| Seq. | Value | Field Name | Format | Field Description |
|------|-------|-----------------------|--------|--|
| 1. | M | Declaration Line No | 4 N | ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า |
| 2. | O | Import Declaration No | 14 A | เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า ต้องบันทึกค่าเมื่อ Privilege Type มีค่าเท่ากับ 5=ขอคืน อากร 6=เรียกเก็บภาษี และ 8=ขยายระยะเวลาค้าประกัน |
| 3. | M | Invoice No | 35 A | เลขที่ Invoice |
| 4. | M | Invoice Date | 8 N | วันที่ Invoice (CCYYMMDD) |
| 5. | M | Invoice Item | 4 N | เป็นลำดับรายการใน Invoice |
| 6. | M | Item Description | 512 A | ชื่อสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริม ซึ่งชื่อสินค้านี้จะต้องเป็นชื่อ เดียวกันกับที่ปรากฏใน Invoice และ ใบขนสินค้า หมายเหตุ : ในการตรวจสอบข้อมูลใน Item Description นั้นระบบของกรมศุลกากรจะไม่ตรวจสอบ “ช่องว่าง |

| Seq. | Value | Field Name | Format | Field Description |
|------|-------|------------------------|-----------|---|
| | | | | (Space)" ที่อยู่หน้าชื่อสินค้าที่บันทึกใน Item Description จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (Capital Letter) |
| 7. | M | Good Type | 1 A | ประเภทสินค้า สำหรับกลุ่มเครื่องจักร มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 1 = เครื่องจักรใหม่ 2 = เครื่องจักรเก่า 3 = ค่าซ่อม สำหรับกลุ่มวัตถุดิบ มีค่าได้ดังต่อไปนี้ A = วัตถุดิบ B = วัสดุจำเป็น C = ขอนำเข้าเพื่อส่งออกตามมาตรา 36(2) D = สินค้าส่งคืน (Rework) |
| 8. | M | Exemption Type | 1 A | สถานะการได้สิทธิ มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 1 = ยกเว้นอากร 2 = ลดหย่อนอากร |
| 9. | M | Privilege Type | 1 A | สถานะการสั่งปล่อย ค่าได้ดังต่อไปนี้ 1=สั่งปล่อยปกติ 2=ขอค้ำประกัน 3=ขอถอนค้ำประกันเต็มจำนวน 4=ขอถอนค้ำประกันไม่เต็มจำนวน 5=ขอคืนอากร 6=เรียกเก็บภาษีวัตถุดิบหรือเครื่องจักร(จากของนำเข้า) 7=เรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ 8=ขยายระยะเวลาค้ำประกัน |
| 10. | M | Privilege Condition | 2 A | เงื่อนไขการสั่งปล่อย ค่าได้ดังต่อไปนี้ 00 =ไม่มีเงื่อนไข 01 =สินค้าต้องมีอัตราอากรตามราคาร้อยละ ไม่ต่ำกว่าอัตราภาษี ตาม Condition Duty Rate |
| 11. | O | Condition Duty Rate | 17 N DE 3 | อัตราภาษีที่แสดงในใบขนสินค้าจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับที่กำหนดในช่องนี้ จึงจะได้รับสิทธิตามที่ระบุ |
| 12. | M | Percent Exemption Duty | 3 N | ร้อยละของอากรที่ได้รับสิทธิส่งเสริม เช่น 100 หมายถึง ได้รับการยกเว้น 100% หรือ ค้ำประกัน 100% 75 หมายถึง ได้รับการลดหย่อนอากรที่ 75% หรือ ค้ำประกัน 75% |

| Seq. | Value | Field Name | Format | Field Description |
|------|-------|------------------------------|-----------|---|
| 13. | M | Percent Exemption Vat | 3 N | 100 = ให้ค่าประกันและถอนประกัน VAT (ไม่เสีย VAT) 0 = ไม่ให้ค่าประกัน VAT (เสีย VAT) |
| 14. | M | Quantity Unit | 3 A | หน่วยนับ ตามที่ปรากฏในใบขนสินค้า (ตรวจสอบกับ เพิ่มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน ISO) |
| 15. | M | Quantity | 14 N DE 3 | ปริมาณสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม |
| 16. | M | Privilege Validate From | 8 N | วันที่มีสิทธินำเข้า (CCYYMMDD) เช่น 20070530 กรณีค่าประกัน หมายถึง วันที่เริ่มต้นอนุญาตให้ค้า กรณีขยายค่าประกัน หมายถึง วันที่เริ่มต้นอนุญาตให้ค้า ตามหนังสือฉบับแรก (เท่ากับวันที่เริ่มต้นอนุญาตให้ค้า ใน ออก ฉบับแรก) |
| 17. | M | Privilege Validate Until | 8 N | วันที่สิ้นสุดการนำเข้า (CCYYMMDD) เช่น 20080529 กรณีค่าประกัน หมายถึง วันที่สิ้นสุดอายุการอนุญาต กรณีขยายค่าประกัน หมายถึง วันที่สิ้นสุดอายุการอนุญาต ใหม่ |
| 18. | O | Reference BOI Document No | 35 A | หมายถึง เลขที่หนังสือ ออก. อนุมัติค่าประกัน หรือ เลขที่ หนังสือ ออก ขยายค่าประกันล่าสุด เมื่อ Privilege Type มีค่า เท่ากับ 3=ขอถอนค่าประกันเต็มจำนวน 4=ขอถอนค่าประกันไม่เต็มจำนวน 8=ขยายค่าประกัน |

หมายเหตุ : ส่วนรายการมีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ